


## Pohyby na sklade

Všetky pohyby na skladových kartách evidujeme v menu Sklad - Pohyby na sklade. Pohyby na sklade pridávame pomocou tlačidla Príjem a Výdaj, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti formulára.




O Z N	Z A M	U Z A Z A	T Y P	Kód Evid.	Kód ČR	Číslo dokladu	Sklad	Partner [Int. číslo]	Partner	IČO	Stre
			V	PV	V	000001	Nábytok	0001	KROS a.s.	31635903	
			P	PV	P	000001	Nábytok				
			P	PV	P	000001	Svietidlá				



Jedna príjemka/ výdajka môže obsahovať položky len z jedného konkrétneho skladu.

Pre každú príjemku a výdajku je potrebné zvoliť Typ pohybu, pričom každý je niečím špecifický. Na základe typu pohybu sa do formulára dopĺňajú iné údaje.



Pridaj príjemku - Omega - skúšobný príklad, s.r.o. (2020)

Dátum: 01.06.2020    Čas: 10:04:53

Na sklad: Nábytok

Typ príjmu: **Príjem tuzemsko**

Zaúčtovanie:

Evidence: PV    Číselný rad: P    Číslo príjemky: 000003

Dodávateľ: Zadajte názov partnera alebo IČO

Faktúra:

Dodací list:

Príjemku vystavil: (Nedefinované)

V programe OMEGA je možné využívať nasledovné typy pohybov pre príjem:

Tuzemsko – slúži na zaevidovanie prijatia tovaru alebo materiálu od tuzemských dodávateľov. V praxi sa používa najčastejšie.

Zahraničie – tento pohyb slúži na zaevidovanie prijatia tovaru od zahraničného dodávateľa. Pri výbere tohto typu pohybu sa v príjemke sprístupnia bunky Mena a Kurz.

Príjem z iného skladu – používa sa na zaevidovanie medziskladových prevodov. Pri tvorbe príjemky sa zadáva skladová cena.

Príjem vrátené odberateľom – využíva sa na zaevidovanie tovaru, ktorý vrátil odberateľ. Tento pohyb využívame v prípade, ak vystavujeme odoslaný dobropis.

Pri príjme sa zadávajú dve ceny:

Vratná cena – skutočná predajná cena vrátane vedľajších nákladov, za ktorú bola položka predaná. Je to cena uvedená na odoslanom dobropise.

Skladová cena – program doplní aktuálnu skladovú cenu.

Prebytok pri inventúre – slúži na zaevidovanie prebytkov zistených vykonaním fyzickej inventúry.

Iný príjem – tento typ príjmu slúži na zaevidovanie ostatných typov príjmu na sklad.

Počiatočný stav – pomocou tohto typu príjmu evidujeme počiatočné stavy skladových kariet.

Používame ho pri založení firmy a pri prechode z roka do roka.



Pred príjemku s typom pohybu Počiatočný stav nie je možné dátumovo a časovo zaevidovať akýkoľvek iný pohyb.

Vrátenie/Oprava cez pokladnicu – používa sa na zaevidovanie tovaru, ktorý bol predaný

cez registračnú pokladnicu, ale predaj bol na základe opravy alebo reklamácie prijatý späť.

Úprava ceny – slúži na zaevidovanie hodnotového dobropisu. V praxi to používame v prípade,

ak obdržíme došlý dobropis, ktorým sa nemení množstvo na sklade, len sa upravuje cena

položiek. Tento typ pohybu sa taktiež využíva pri úprave skladovej ceny zásob pre registrácii/

zrušení registrácie platiteľa DPH.

Výsledok inventúry – zdefinovaním príjemky s typom pohybu Výsledok inventúry sa

nezmení množstvo na sklade. Slúži na zdefinovanie skutočných stavov jednotlivých

skladových kariet, ktoré boli zistené fyzickou inventúrou. Následne program po potvrdení

hromadnej funkcie Generovanie mánk a prebytkov z inventúry porovná evidenčný zostatok

skladových kariet so zostatkom, ktorý je uvedený v príjemke Výsledok inventúry a rozdiely

zaeviduje ako manká a prebytky (vygeneruje skladovú príjemku a výdajku,

ktorými upraví

evidované množstvá skladových kariet).

Príjem na makrokartu – príjem na makrokartu zvyšuje stav zásoby makrokarty na sklade.

Automaticky sa z neho generuje pohyb Výdaj na makrokartu, čím sa súčasne vyskladnia

položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky evidované.

V programe OMEGA je možné využívať tieto typy pohybov pre výdaj:

Tuzemsko, zahraničie – slúži na zaevidovanie výdaja tovaru pre odberateľa.

Výdaj zo skladu

sa vždy eviduje v tuzemskej mene.

Výdaj na iný sklad – slúži na zaevidovanie prevodu tovaru na iný sklad.

Výdajka je tvorená

v skladových cenách. Po uložení výdajky program ponúkne automatické vygenerovanie

príjemky na iný sklad.

Výdaj vrátené dodávateľovi – slúži na zaevidovanie výdaja zo skladu na základe došlého

dobropisu.

Manko pri inventúre – slúži na zaevidovanie mánk zistených fyzickou inventúrou skladu.

Spotreba – tento typ pohybu slúži na zaevidovanie výdaja zo skladu pre vlastnú spotrebu

firmy. V tomto type výdaja sa uvádza len skladová cena.

Iný výdaj – slúži na zaevidovanie ostatných typov výdaja zo skladu.

Výdaj cez pokladnicu – sa používa na zaevidovanie výdaja tovaru, ktorý bol predaný

cez registračnú pokladnicu.

Výdaj na makrokartu – tento pohyb sa nedá zadať ručne, je automaticky generovaný

pri použití pohybu Příjem na makrokartu. Pohybom Výdaj na makrokartu sa vyskladnia položky makrokarty zo všetkých skladov, na ktorých sú položky makrokarty evidované v množstve potrebnom na výrobu makrokariet v príjemke.