

Zaevidovanie vkladu, výberu hotovosti a šeku z elektronickej registračnej pokladnice

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 §3 ods.3 ukladá povinnosť:

“Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici.”

Zákon neukladá povinnosť zaevidovať výber hotovosti alebo šeku v elektronickej registračnej pokladnici. Kvôli prehľadnosti o stave pokladnice je však možné tento výber v OMEGE na fiskálnych moduloch zaevidovať.

Ak používate registračnú pokladnicu, vklad a výber hotovosti alebo šeku evidujete pomocou klávesnice priamo na pokladnici.

TIP: Odporúčame Vám, aby ste pracovali podľa manuálu k príslušnej registračnej pokladnici.

Ak predaj uskutočňujete pomocou fiskálneho modulu (FM 4000, Efox, Mini Efox alebo Euro 500 FP), hodnotu vkladu môžete zadať v programe OMEGA cez menu Číselník – Pokladnice. Tu je potrebné stlačiť tlačidlo Oprav na pokladnici, ktorá je fiskálnym modulom. V hornej časti zobrazeného formulára stlačíte záložku Parametre a funkcie FM. Pomocou voľby Vklad hotovosti zadáte konkrétnu hodnotu, ktorú pred začatím predaja vkladáte do pokladnice.

Oprava pokladnicu

Parametre ECR **Parametre a funkcie FM**

Parametre dokladu pri tlači

Tlač dokladu s diakritikou

Tlačiť číslo zdrojového dokladu

Šírka dokladu (počet znakov) 40

Počet riadkov päty dokladu 0

Prehľadová uzávierka

Denná uzávierka

Intervalová uzávierka

Export TXT žurnálu

Export BIN žurnálu

Kópia posledného dokl.

Vklad hotovosti

Výber hotovosti/šeku

Pripojenie cez port: USB RS232

Kontrolovať fyzické vytlačenie dokladu


Možnosti ... Ok Storno

Vklad hotovosti do FM

Suma: 150

OK Storno

V záložke Parametre a funkcie FM je možné zaevidovať aj výber cez voľbu



Výber hotovosti/šeku.

V zobrazenom okne Výber z FM, je potrebné zadať sumu hotovosti alebo šeku, ktorú vyberáte z pokladnice.

